

Software ReNoFlex 20.00

1.) Hardwarekonfiguration

Server Betriebssysteme		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows 2008 Server Standard Edition SP 1 32 Bit	CPU	Core 2 Duo 1,86 GHz	Xeon E3110, 3,0 GHz
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	20 GB	50 GB
Windows Server 2003	CPU	P4 3,0 GHz	Core 2 Duo ab 1,80 GHz
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	3 GB	10 GB
Windows 2000 Server	CPU	P4 2,4 GHz	P4 3,0 GHz (oder höher)
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	3 GB	10 GB
Novell 5.x	CPU	P4 2,4 GHz	P4 3,0 GHz (oder höher)
	Arbeitsspeicher	512 MB RAM	1 GB RAM
	Festplatte frei	3 GB	10 GB

Terminalserver ¹		Mindestvoraussetzung ¹	Empfohlen ¹
Windows 2008 Server Standard Edition SP 1 32 Bit	CPU	Core 2 Duo 1,86 GHz, max. 10 User	Xeon E3110, 3,0 GHz
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	20 GB	50 GB
Windows Terminalserver 2003	CPU	P4 3,0 GHz, max. 10 User	Core 2 Duo ab 1,80 GHz
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	3 GB	10 GB
Windows 2000 Terminalserver	CPU	P4 3,0 GHz, max. 10 User	2* P4 3,0 GHz (oder mehr)
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	3 GB	10 GB

¹ max. 10 Benutzer je CPU.

Clientarbeitsplatz		Mindestvoraussetzung	Empfohlen
Windows Vista Business	CPU	P4 3,0 GHz	Core 2 Duo ab 1,80 GHz
	Arbeitsspeicher	2 GB RAM	2 GB RAM
	Festplatte frei	15 GB	20 GB
Windows XP Professional	CPU	P4 2,0 GHz	P4 2,4 GHz (oder höher)
	Arbeitsspeicher	1 GB RAM	1 GB RAM
	Festplatte frei	10 GB	15 GB
Windows 2000 Professional	CPU	P3 1,0 GHz	P4 1,8 GHz (oder höher)
	Arbeitsspeicher	512 MB RAM	1 GB RAM
	Festplatte frei	10 GB	15 GB

2.) Unterstützte Betriebssysteme

Systemtyp	Produkt	
Server	Windows Server 2008 Standard Edition SP 1 32 Bit (nur mit installierter graphischer Oberfläche)	Freigabe
	Windows 2008 Server Standard Edition SP 1 32 Bit Core Modus	keine Freigabe
	Windows 2008 R2 Server	keine Freigabe
	Windows 2008 Server Standard Edition SP 1 64 Bit	keine Freigabe
	Windows Server 2003	Empfohlen
	Windows Terminalserver 2003	Freigabe
	Windows 2000 Server	Freigabe

Systemvoraussetzungen

	Windows 2000 Terminalserver Novell 5.x	Freigabe Freigabe
Clientarbeitsplatz ²	MS Vista Business MS Windows XP Professional MS Windows 2000 Professional MS Windows XP Home ³	Freigabe Empfohlen Freigabe Freigabe

² Zur Anbindung des Clientarbeitsplatz an einem Novell 5.x Server wird für Windows XP Professional und Windows 2000 Professional der Intranet Netware Client 4.8 SP3 benötigt. Keine Freigabe für MS Vista Business und Novell 5.x Server.

³ Keine Domainanmeldung möglich, keine erweiterten Datei- und Verzeichnisrechte.

3.) Notwendige Softwarevoraussetzungen

Clientarbeitsplatz	Produkt	
Anwalts- und Notarsoftware	Ab ReNoFlex 18.0 mit aktuellem Servicepack	Notwendig
Textverarbeitungssoftware	Microsoft Word 2007	Freigabe
	Microsoft Word 2003	Empfohlen
	Microsoft Word 2002	Freigabe
	Microsoft Word 2000	Freigabe

4.) Zusätzlich empfohlene Softwareprodukte

Programmart	Produkt	Status
Virens Scanner	F-Secure	Empfohlen
E-Mail Client	David Tobit FX	Freigabe
	David Tobit V10	Empfohlen
	David Tobit V8+	Freigabe
	MS-Outlook 2007	Freigabe
	MS-Outlook 2000, 2002 oder 2003	Freigabe

5.) ReNoFlex Programmiererweiterungen

Programmiererweiterungen	Voraussetzungen
RNS Web Akte	<ul style="list-style-type: none"> • DSL Internetzugang über Router oder direkt am Arbeitsplatz • Berechtigung ohne Proxy für http://secure.e-consult-ag.de • Port 443 TCP muss freigeschaltet sein
RNS Servicepack Service	<ul style="list-style-type: none"> • DSL Internetzugang (permanente Anbindung über Router oder Modem) • Keine Proxy Server Einstellungen • Port 80 muss freigeschaltet sein • Kein MS Vista Business auf dem Download Rechner

6.) Zusatzinformationen

Notwendige zusätzliche Hardwarevoraussetzungen am Server / Clientarbeitsplatz
<ul style="list-style-type: none"> • 17" Monitor oder größer • Grafikkarte mit einer Auflösung von 1024 x 768 oder höher mit 16,7 Millionen Farben (MS Vista Business benötigt einen DirectX 9-fähigen Grafikprozessor mit WDDM-Treiber, mindestens 128 MB Grafikspeicher) • Tastatur, Maus und CD/DVD-Laufwerk (für Softwareinstallationen) • Bei Einsatz eines Terminalserver unter Windows 2000 und Windows 2003 gehen wird grundsätzlich von zwei getrennten Servern für Daten und Terminaldienste aus. Auf dem Terminalserver

Systemvoraussetzungen

muss pro User mit zusätzlich 64 MB Arbeitsspeicher für Windows 2000 Server und 10 MB für Server 2003 gerechnet werden.

Notwendige Netzwerkvoraussetzungen

- TCP/IP Protokoll, Namensauflösung per WINS und DNS Dienste
- Fast-Ethernet Netzwerk mit 100 MBit/s, kein Drahtlos Netzwerk (WLAN)
- lange Dateinamen (mehr als 8 Zeichen) müssen unterstützt werden (auch unter Novell 5.x)

Notwendige Software Installationsvoraussetzungen

- Lokale Administratorrechte am Client und Server
- Alle Softwareprodukte mit aktuellen Servicepacks
- Auf allen Arbeitsplätzen muss eine einheitliche Word- und ReNoFlex Version installiert sein.
- Auf Novell Servern darf die Festplattenkomprimierung nicht aktiviert sein
- Auf Windows 200x Servern darf die Verschlüsselung der Daten nicht aktiviert sein
- Einheitliche Laufwerksverknüpfungen für die benötigten Netzlaufwerke

Freigabeinformationen	Freigabe (Ja/Nein)
Client Server Netzwerk Architektur	JA
Peer to Peer Netzwerke	JA
Einzelplatzinstallationen	JA
Microsoft Terminalserver	JA
Novell 5.x Server	JA
Keine Freigabe für Novell 6.x Server, Citrix TS, Linux, Windows ME, Windows 95 / 98	NEIN

Bitte beachten Sie auch unsere begleitende Dokumentation „**Allgemeine Voraussetzungen für Produkte der ReNoStar GmbH**“ mit weiteren Einschränkungen und Spezifizierungen.